

目次

1. 概要
2. 動作環境
3. インストール方法
4. 設定の変更方法
5. 利用方法
6. アンインストール方法

1. 概要

この説明書は、パソコンレジシステムをご利用のお客様がポコカを利用するために開発された「MPococa (Mediation Pococa)」に関するものです。MPococa は、SONY 製非接触 IC カードリーダー・ライターがセットアップされたパソコンでフロント受付処理をするためシステムとなります。

本説明書では、MPococa のインストールまたはアンインストール方法及び操作のご説明します。

※詳しくは、<http://www.pococa.com/pococashop/mpococa/> をご確認ください。

2. 動作環境

OS : WindowsXP SP2 以上

空きメモリ : 10KB 以上

空きディスク : 200KB 以上

入力装置 : PaSoRi RC-S310 RC-S320 RC-S330 RC-S370 RC-S380

(SONY 製非接触 IC カードリーダー・ライター)

3. インストール方法

(1) Administrator 権限のある管理者ユーザーでログオンしていることを確認してください。

(2) PaSoRi がインストールされ、USB に IC カードリーダー・ライターが接続されていることを確認してください。

(3) <http://www.pococa.com/pococashop/mpococa/>の「MPococa のインストール」をクリックしてください。

(4) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、実行ボタンをクリックしてください。

(5) セキュリティの警告画面が表示されますので、実行するをクリックしてください。

(6) 「次へ(N) >」 ボタンをクリックしてください。

(7) インストール先フォルダとインストール先ユーザーを指定します。規定値でよろしければ「次へ(N) >」 ボタンをクリックしてください。規定値以外でインストールしたい場合には、各項目を修正し「次へ(N) >」 ボタンをクリックしてください。なお、インストール時の管理者ユーザー以外で運用する場合には、「すべてのユーザー」にチェックしてください。

(8) インストールを開始してよろしければ「次へ(N) >」 ボタンをクリックしてください。

(9) インストールが開始されます。インストールが終了するまでお待ちください。

(10) 正しくインストールが完了した場合には、インストールが完了しました。と表示されます。「閉じる(C)」をクリックしてください。

(11) インストール時の管理者ユーザー以外で運用する場合には、運用ユーザーアカウントでログインし直してください。

(12) 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ZEAD」→「ポコカ店舗受付システム[常駐型]」を選択してください。

(13) タスクトレイに MPococa が登録されますので、MPococa 上で右クリックして、メニューを表示し、ログインをクリックしてください。

※MPococa は、ユーザー毎に設定を変更して利用できるように、メニューにはいくつかの項目がございます。詳しくは、設定方法の変更をご確認ください。

(14) ポコカ店舗用ユーザーのアカウントの ID とパスワードを入力して、Enter キーをクリックしてください。

(15) 以上でインストールが完了しました。MPococa はスタートアップにも登録されますので、Windows 起動時に自動的に起動されます。

(16) Windows7 または、Windows Vista のユーザーの方は、MPococa の自動アップデートを有効にするために、MPococa のインストールフォルダのセキュリティに「Users グループ」または「Everyone」を追加し、アクセス権として「読み取り実行」「フォルダの内容の一覧表示」「読み取り」「書き込み」を有効にしてください。

4. 設定の変更方法

タスクトレイのポコカアイコンをマウスで右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されます。各メニューの機能は次の通りです。

(1) ログイン(E) …… システムにログインします。

(2) キー設定(C) …… MPococa で利用できる機能と、キーボードのキーの割り当てを行います。

(3) システム連携設定(C) …… 連携するシステムの起動コマンドをフルパスで設定します。

(4) 店舗情報 …… 現在ログインしている店舗情報が表示されます。

(5) バージョン情報(V) …… バージョン情報ダイアログボックスが表示されます。

(6) MPococa の終了(X) …… MPococa を終了します。再度起動する場合には、Windows にログインし直すか、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ZEAD」→「ポコカ店舗受付システム[常駐型]」を選択してください。

5. 利用方法

MPococa の利用方法について解説します。MPococa では、以下の機能をご利用いただけます。

(1) クーポン処理 …… リーダーにケータイをかざすと、クーポン確認画面が表示されます。利用する場合は、**Enter** キー。キャンセルする場合は、**ESC** キーを押下してください。

(2) 会員番号登録 …… お店専用の会員番号を登録することができます。ここで登録された会員番号がシステム連携機能で他のアプリケーションに渡されます。

(3) 来店履歴管理 …… 来店された方の記録の確認と登録を行うことができます。

(4) ポイントカード管理 …… ポイントカード契約店をご利用いただけます。お店オリジナルのポイントカードを管理します。ポイント発行及び利用をすることができます。

(5) スタンプカード管理 …… スタンプカード契約店をご利用いただけます。お店オリジナルのスタンプカードを管理します。スタンプの発行及び満了カードのカード処理をすることができます。

(6) システム連携 …… 登録されているコマンドをコールして、**MPococa** が閉じます。

6. アンインストール方法

(1) タスクトレイの **MPococa** アイコンをマウスで右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されます。「**MPococa** の終了(X)」を選択してください。

(2) 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を起動し「ポコカ店舗受付管理システム[常駐型]」を削除してください。